



## PROYECTO DE INCLUSIÓN DIGITAL "Reduciendo la Brecha Digital"

# Instrucciones de Configuración para el Usuario


El proyecto de "Inclusión Digital" del Distrito Escolar del Condado de Palm Beach ha instalado un sistema de operaciones (*Neverware Cloud Ready Chrome OS*) en su computadora. Este le proporcionará a su hijo una experiencia similar para acceder al *software* de enseñanza en el hogar como lo haría en la escuela. Se requiere *WiFi* (inalámbrica) o acceso por cable a la red tanto para la configuración inicial como para el uso general de la computadora. A continuación, aparecen instrucciones paso a paso sobre cómo finalizar el proceso de configuración.

### Configuración Inicial (Cuenta para Padres - Propietario)

Se recomienda encarecidamente que la primera cuenta creada en esta computadora sea la de un padre que será el propietario de la computadora. Se requiere una cuenta de *Gmail* para este proceso. Los siguientes pasos incluyen la creación de una cuenta de *Gmail* si es necesario.

1. En la pantalla *Welcome*, hagan clic en el botón azul **Let's Go**
2. Seleccionen la red *WiFi* apropiada y conéctense (Nota: si no hay *WiFi* en la casa, los usuarios se pueden conectar de lugares con conexión *WiFi* abiertos al público, por ejemplo: *McDonalds*, *Starbucks*, *Panera Bread*, Biblioteca Pública, etc.)
3. Hagan clic en el botón **CONTINUE** para aceptar el acuerdo de Recopilación de Información Anónimo
4. Ingresen a su dirección de correo *Gmail*, en la casilla *Enter your email* (Nota: Si no tienen una cuenta en *Gmail* hagan clic en *More options*, *Create Account* para crear una cuenta en *Gmail*)
5. Configuren su foto de perfil seleccionando uno de los iconos y luego hagan clic en el botón **OK**
6. Hagan clic en el botón **GET STARTED** para cerrar la casilla de diálogo
7. Hagan clic en el botón **OK** para aceptar el acuerdo sobre el uso de *cookies*  
(Nota: Se abrirá el navegador al sitio web *Neverware*. Este *OS* es gratis para el uso en la casa por lo que no compren versiones de Educación o Empresa.)
8. Hagan clic en "X" en la esquina superior derecha de la casilla de diálogo para cerrar la ventana informativa

### Instalar Adobe Flashy Componentes de Medios Patentados

1. Ingresen como padre (cuenta del propietario) a *Chrome OS*
2. Opriman las teclas **Shift + Alt + S** al mismo tiempo para abrir el menú
3. Hagan clic en el icono  para abrir el menú de Configuración
4. Desplácese hacia *Media Plugins* y hagan clic en el botón **Install para instalar Adobe Flash**
5. Hagan clic en el botón **Accept License** para acordar terminar el acuerdo del usuario
6. Desplácese hacia *Media Plugins* y hagan clic en el botón **Install** para instalar los Componentes de Medios Patentados
7. Hagan clic en el botón **Accept License** para acordar terminar el acuerdo del usuario
8. Hagan clic en el botón **RESTART NOW** en el mensaje de diálogo para reiniciar la computadora

### Configuración de la Cuenta de Estudiante

Los estudiantes usarán su nombre de usuario y contraseña del Distrito Escolar del Condado de Palm Beach para crear cuentas adicionales en este dispositivo. Para crear otra cuenta de (estudiante) en esta computadora:

1. Desde la pantalla de *login*, hagan clic en el botón **Add Person** (el botón de la izquierda de la pantalla)
2. Ingresen la dirección de correo del Distrito del estudiante (**S + número del estudiante + @stu.palmbeachschools.org**), hagan clic en el botón **Next**
3. Ingresen la contraseña del Distrito del estudiante, hagan clic en **Next**
4. Hagan clic en "X" en la esquina superior derecha para cerrar la casilla de diálogo
5. Ingresen al portal usando el usuario y contraseña del Distrito